

**Contenido**

**1. Instrucciones para parametrizar ..... 2**

**2. Consideraciones finales ..... 3**

## 1. Instrucciones para parametrizar

### Tabla de parametrización:

Define los códigos de motivos de entrada y salida para dar seguimiento al movimiento efectuado por el cobrador frente al registro de ítems de deuda vencida en el sistema de cobros y registro de salida para los conciliados.

Al introducir o al sacar un ítem del sistema, puede realizar el seguimiento del movimiento mediante códigos de motivo de entrada y de salida.

Los motivos de salida de cobro definidos son:

- Pago deuda
- Abono a deuda
- Acuerdo de pago

**Ruta de Parametrización:** *Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > Motivo de Salida de Cobro.*

**Periodicidad de parametrización:** esta parametrización se realiza en la configuración inicial del sistema y solo se ajusta si se requiere adicionar o eliminar un motivo de salida de cobro.

**Insumos para la parametrización:** ninguno.

### Listado de parametrizaciones requeridas

Nombre parametrización	Ruta / Nombre XLAT
ID Set	<i>PeopleTools &gt; Utilidades &gt; Administración &gt; IDs de Ta</i>

## Descripción de campos que aplican en la parametrización:

UNIVERSIDAD EAFIT

Favoritos Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumnado Cobros Motivo de Salida de Cobro

Todo Buscar Búsqueda Avanzada Últimos Resultado Búsquedas

Mvo Salida

ID Set EAFIT

Mvo Salida Cobros ABO

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 Estado a Fecha Efectiva Activo

Descripción Abono a deuda

Descripción Corta AbonoDeuda

Guardar Volver a Buscar Notificar Añadir Actz/Visualizar Incluir Historial Corregir Historial

Imagen 1: Mvo Salida.

De acuerdo a la Imagen 1 se describen los siguientes campos:

1. **ID set:** etiqueta e identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o Table-Sets.
2. **Mvo Salida Cobros:** este campo permite tres caracteres, se debe relacionar las siglas del nombre del motivo de salida de cobro, por ejemplo, ABO (Indica Abono a deuda).
3. **Fecha Efectiva:** fecha a partir de la cual un motivo de salida de cobro es vigente, se definió que será siempre 1/01/1900, esto con el fin de añadirlo como dato histórico al sistema.
4. **Estado:** este campo es una lista desplegable con las opciones activo e inactivo. Para la parametrización inicial todos los motivos de salida de cobro tendrán estado activo, pero puede pasar a estado inactivo de acuerdo a las necesidades.
5. **Descripción:** este campo permite máximo 30 caracteres, se debe ingresar el nombre del motivo de salida de cobro, por ejemplo: *Acuerdo de pago*.
6. **Descripción Corta:** este campo permite 10 caracteres y es una abreviación del nombre del motivo de salida de pago, por ejemplo: *AbonoDeuda* (indica Abono a deuda).

## 2. Consideraciones finales

N/A