

Contenido

1. Instrucciones para parametrizar 2

2. Consideraciones finales 4

1. Instrucciones para parametrizar

Tabla de parametrización: Define los códigos de motivos de entrada y salida para dar seguimiento al movimiento efectuado por el cobrador frente al registro de ítems de deuda vencida en el sistema de cobros y registro de salida para los conciliados.

Para definir códigos de motivo de entrada y de salida de cobros se utilizan los componentes Motivo de Entrada en Cobro (REASON_IN_SF)¹ y Motivo de Salida de Cobro (REASON_OUT_SF)². El proceso de asignación de cobrador introduce los ítems de deuda vencida en el sistema de cobros y saca los conciliados de él.

Al introducir o al sacar un ítem del sistema, puede realizar el seguimiento del movimiento mediante códigos de motivo de entrada y de salida.

Se utilizan cuando se hace la gestión de cobro, esta parametrización sirve para la funcionalidad inicio de gestión de crédito.

Ruta de Parametrización: *Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > Motivo de entrada en Cobro*

Periodicidad de parametrización: Esta parametrización se realiza en la configuración inicial del sistema y solo se ajusta si se requiere adicionar o eliminar un motivo de entrada de cobro.

¹ REASON_IN_SF: Definición de códigos de motivo de entrada que identifican porqué ha introducido el sistema un ítem en cobros.

² REASON_OUT_SF: Definición de códigos de motivo de entrada que identifican porqué ha sacado el sistema un ítem de cobros.

Listado de parametrizaciones requeridas

Nombre parametrización	Ruta / Nombre XLAT
ID Set	<i>Menú Principal > PeopleTools > Utilidades > Administración > IDs de TableSet</i>

Descripción de campos que aplican en la parametrización:

Favorites > Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > Motivo de Entrada en Cobro

UNIVERSIDAD EAFIT Todo Buscar > Búsqueda Avanzada Últimos Resultado Búsquedas

Mvo Entrad

ID Set EAFIT

Mvo Entrada Cobros DEU

Buscar Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 01/01/1900 *Estado a Fecha Efectiva Activo

Descripción Deuda Vencida

Descripción Corta Deu/Vencida

Guardar Volver a Buscar Notificar Añadir Actz/Visualizar Incluir Historial Corregir Historial

Imagen 1: motivo de Entrada en Cobro

De acuerdo a la Imagen 1 se describen los siguientes campos

- 1. ID Set:** etiqueta e identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o Table-Sets.
- 2. Mvo Entrada Cobros:** este campo permite tres caracteres, se debe relacionar las siglas del nombre del motivo de entrada de cobro. Porque se va a cobrar a los estudiantes y cuál es el concepto de crédito o deudas.
- 3. Fecha Efectiva:** fecha a partir de la cual un motivo de entrada de cobro es vigente, se definió que será siempre 1/01/1900, esto con el fin de añadirlo como dato histórico al sistema.
- 4. Estado:** este campo es una lista desplegable con las opciones activo e inactivo. Para la parametrización inicial todos los motivos de entrada de cobro tendrán estado activo, pero puede pasar a estado inactivo de acuerdo a las necesidades.
- 5. Descripción:** este campo permite máximo 30 caracteres, se debe ingresar el nombre del motivo de entrada de cobro, por ejemplo, Acuerdo de pago.
- 6. Descripción Corta:** este campo permite 10 caracteres y es una abreviación del nombre del motivo de entrada de cobro.

2. Consideraciones finales